


Otvorenie nového roku
a prechod medzi rokmi
EcoSun.NET
(OASIS, SHOP, PU)

Otvorenie nového roku odporúčame urobiť najprv v module OASIS a potom následne v PU a v PAM.

Pred otvorením nového roku odporúčame urobiť hromadný prepočet skladových kariet v roku 2023.


Prepočet skladových kariet sa uskutoční: Sklady a karty – Skladové karty – Funkcie – Hromadné prepočty – Prepočty všetkých stavov a priemerných cien.



V module SHOPPER sa prechod medzi rokmi nerobí, stačí urobiť „Inicializáciu nového roku“ v OASISE.


1. Otvorenie nového roku OASIS+SHOP

1.1 OASIS: „Uzávierky – Inicializácia nového roku 2024“.




Touto voľbou sa vytvorí databáza so všetkými potrebnými štruktúrami a tabuľkami pre všetky moduly – OASIS, SHOP, PU, PAM.

1.2 Po spustení inicializácie sa zobrazí tabuľka „Inicializácia roku 2024“. Treba zvoliť voľbu „Spustiť inicializáciu roku 2024“. Touto voľbou sa zaktualizujú sklady, skladové karty, nevybavené objednávky a súčasne sa prepočítajú skladové karty.




Po dokončení inicializácii roku 2024 sa otvorí rok 2024.




2. Otvorenie nového roku v module PU

2.1 **PU** – prechod do nového roku sa uskutoční vo voľbe: „Uzávierka – Prechod do nového roku 2024“.




2.2 Po spustení funkcie „Prechod do nového roku 2024“ sa zobrazí tabuľka „Inicializácia roku 2024“. V tejto tabuľke treba zvoliť funkciu „Spustiť inicializáciu roku 2024“. Touto funkciou sa spustí inicializácia bánk, pokladní; vytvorí sa uzatváracia dávka starého roku 2022, otváracia dávka nového roku 2024 a prepočíta sa hlavná kniha.




3. Prechod medzi rokmi v module OASIS

3.1 Prechod medzi rokmi v module OASIS sa robí vo voľbe „zmena obdobia“ a to kliknutím na obdobie vpravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce pracovať.



3.2 Ak užívateľ prechádza zo starého roka do nového roka, tak program vždy zobrazí tabuľku o inicializácii, v ktorej si užívateľ vyberie, čo si chce zaktualizovať. **Pri opakovanom prechode medzi rokmi nie je nutné vždy dať aktualizovať stavy.**

Spustenie je nutné vždy, ak nastali v starom roku zmeny. (tu je starý rok v obrázku)




3.3 Môže sa stať, že voľby na aktualizáciu nie sú dostupné.




Vtedy je potrebné, aby užívateľ skontroloval, či nie je aktualizácia zakázaná. Povolenie/Zákaz aktualizácie sa nastavuje vo voľbe:


- „Uzávierky – Zamknutie období“



- Inicializácia roka 2024 „Povolená“




- Po tejto voľbe sú jednotlivé aktualizácie prístupné:




4. Prechod medzi rokmi v module PU


4.1 Prechod medzi rokmi v module PU sa robí vo voľbe „zmena obdobia“ a to kliknutím na obdobie vpravo hore. Tu si užívateľ vyberie rok a mesiac, v ktorom chce pracovať.




4.2 Pri zmene starého roku na nový rok, program zobrazí tabuľku o inicializácii, v ktorej si užívateľ vyberie, akú agendu si chce zaktualizovať.



4.3 Podobne ako v OASISE, ak aktualizácia nie je prístupná, treba skontrolovať, či nie je aktualizácia zakázaná. Povolenie/Zákaz aktualizácie sa nastavuje vo voľbe: **PU-Uzávierky-Zamknutie období**



- Povolenie aktualizácie „Inicializácia roka 2023“



Pozor: Ak boli do nového roku importované dáta zo systému VFP EcoSun, aktualizácia dát zo starého roku OASIS a PU musí byť nastavená voľba „Zakázaná“!

Ak by bola zvolená voľba „Povolená“ a prešlo by sa zo starého roku do nového, tak počiatkové stavy v novom roku (OASIS, PU) by sa prepísali koncovými stavmi starého roka. Mohlo by dôjsť k narušeniu počiatkových stavov a ďalších importovaných údajov.


5. Nastavenie číselných radov

Po prechode na nový rok je potrebné, aby si užívateľ nastavil nové číselné rady dokladov.

Pri zmene číselných radov odporúčame použiť **„masky číselných radov.“**


Masky si môžete nastaviť na jednotlivé rady číselných dokladov, ktoré sa vyberú do typov dokladov. Nastavenie číselných radov na masky má výhodu v tom, že keď sa raz nastaví, tak o rok pri nastavení nového roku sa už číselné rady nebudú musieť nastavovať.

5.1 Číselné rady v OASISE sa nastavujú: OASIS-Číselníky-Číselné rady dokladov



Masku si užívateľ môže nastaviť podľa potreby. Napríklad:

- RRRMMCC – 230101 toto číslo znamená 23 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad-január) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.



- 5RRMMCC – 5230101 toto číslo znamená 5 (fixné číslo napríklad číslo strediska....) 23 (rok) 01 (mesiac v ktorom sa nachádza doklad) 01 poradové číslo dokladu v danom mesiaci.

Číselný rad

Základný pohľad

Číselný rad

Typ pohybu PE

Názov Príjem externý FA

Od čísla 5231201 Po číslo 5231299


Maska 5RRMMCC

RR, RRRR - rok, MM - mesiac, CC... - poradové číslo (2-8 miest)
Povolené sú aj číslice (na začiatku a v strede) - napr.: 50RRMMCCCC

Predošlý Ďalší Uložiť Zrušiť

5.2 Nastavenie masky číselných radov na druhoch dokladov v PU

Masky číselných dokladov na druh účtovných dokladov sa nastaví v „PU: Číselníky – Druhy účt. dokladov“.



Účtovný doklad

Základný pohľad

Účtovný doklad

Druh: KR

Názov: Kurzový rozdiel

Číslovanie dokladov

Maska: RRRMMCC Ukážka: od 221201 do 221299

RR, RRRR - rok, MM - mesiac, CC... - poradové číslo (1-8 miest)
Povolené sú aj číslice (na začiatku a v strede) - napr.: 50RRMMCCCC

Predošlý Ďalší Uložiť Zrušiť